

更改Windows收藏夹路径方法三例 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/470/2021\\_2022\\_\\_E6\\_9B\\_B4\\_E6\\_94\\_B9Wind\\_c67\\_470800.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/470/2021_2022__E6_9B_B4_E6_94_B9Wind_c67_470800.htm) 方法一：例如我想把收藏夹默认的保存路径改到D：\study下。关闭Internet Explorer浏览器，打开资源管理器，到C：\Windows\Favorites，按住Shift键不放，用鼠标左键拖到D：\study再放开。小提示：进行此操作时，一定要先关闭Internet Explorer，否则没有办法完成。方法二：收藏夹默认的路径是“C：\Windows\Favorites”。大家在重装系统时都要事先备份，方法是把这个文件夹拷贝出来，重装系统后再覆盖回去就可以。但很多朋友经常会忘记，结果辛辛苦苦所收藏的精选网址全都没了，真是痛苦万分。现在如果把收藏夹的路径设到别的盘，如“E：\Favorites”，就再也不用担心重装系统时而忘了备份的烦恼了。你也想试试吗？步骤如下：1、把收藏夹“C：\Windows\Favorites”复制到E盘；2、修改注册表。运行注册表编辑器，逐级展开“HKEY\_USERS\。DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders”。（提示：可以把“C：\Windows\Favorites”作为查找对象进行查找，很快就可以找到它，不过第一个找到的结果不是，第二个才是），然后双击右侧窗口中字符串“Favorites”，将路径改为“E：\Favorites”。“确定”后退出注册表编辑器。方法三：打开WinXP/2000注册表编辑器，进入HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders，将右窗口中的Favorites键值设为其他路

径，如：E：\ \ Favorites，然后再把原收藏夹中的内容移到新收藏夹中，这也相当于对收藏夹的一种备份。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)