综合辅导:如何在Linuxco ole中直接显示中文 PDF转换可能丢 失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/255/2021_2022__E7_BB_BC_ E5_90_88_E8_BE_85_E5_c67_255836.htm 1 , 相关软件: ftp://anetdream.bingle.org.cn/pub/chinese/unicon/unstable/ 最新 的unicon下载(这里面包含有gcc3,以及让非root用户使用 等patch) 最新的unicon kernel-patch,也有unicon下载 http://www.okpos.com/wiki/pos/unicon (注意,该patch 对gentoo 那打了n个patch的gentoo-source有一两个地方没做好 ,并且gcc3.2编译unicon不成功) newt的开发包, debian中 为libnewt-dev(在rpm base system,名字有些差异,嗯,但手头 没有,只好委屈大家多找下了)还有slang包 kbd-compat(提 供loadunimap,以加载unicon所附带的unicode码表) pth 如果 是1.4的, cd/usr/lib amp. In -s libpth.so.14.* libpth.so.132,具体 做法 首先,就是kernel上patch,这不用多说了吧 cd /usr/src/source目录 patch -p1 下面编译内核 要注意启用非成熟 代码 启用framebuffer,启用vesa vga graphics console (虽然riva tnt 是for tnt/geforce的,但在使用后,有些缺点,所以.....) , 当然, 还有unicon并且一定要启用character devices中 的support for user-space parael port device drivers (不然一切做好 后,会出现can't open /dev/unikey的错误) ok,编译kernel,设 定lilo或者grub cd unicon目录 ./configure --preifx=/usr amp. make amp. make install amp. make data amp. make data-install cd unicon 目录/scripts sh install.sh (最好先修改下最后一行, chkconfig毕 竟不是所有系统都有的,比如自己的bebian,gentoo,按照自己 的系统来做,让其开机启动)一切做完之后,重起(不要忘

记在自己的grub 或者lilo的配置文件里添加上vga=xxx噢,让系统开机激活framebuffer.后面的数字已经有很多文章介绍了,偶是vga=788)看到unicon的界面了么,打开个中文文档欣赏下,右shift切换输入法(呀,都知道啊…………) unicon默认是根据locale断定要使用的编码,您可以使用uniconcfg命令来选择您想要使用的内核汉化. 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com